

インストールマニュアル

ALPHACAM 2022.1

Authorised Hexagon reseller of:
ALPHACAM



HEXAGON

更新日: 2022/05/12

目次

目次	0
目次	1
必要システム構成	2
要求仕様	2
オペレーティングシステム (OS)	2
注意点	2
概要	3
インストールの流れ	3
ALPHACAM のインストール	4
前準備	4
ALPHACAM キータイプ	4
インストールの開始	4
自動再生メニュー	4
言語の選択	6
インストールウィザード	6
ALPHACAM の起動	7
スタンドアロンライセンスのインストール	8
ライセンスの取得・更新	8
スタンドアロンライセンスの取得・更新	8
ネットワークライセンスのインストール	14
ライセンスサーバーのセットアップ	14
ライセンスのインストール	15
方法1 - WlmAdmin.exe を使う	15
方法2 - ライセンスマネージャを使う	15
次へ をクリックしてください	16
クライアント PC のネットワークライセンス環境設定	16
クライアント PC の環境設定	17
重要事項	19

必要システム構成

要求仕様

- ・ 64 ビット 2GHz 以上の Intel Xeon, Intel Core, AMD Athlon 64, AMD Opteron, AMD Phenom 以上, シングル, デュアル, クワッドコアバージョン
- ・ 4GB メモリーを必要とします。バックグラウンド処理やマルチスレッド対応のため, オペレーティングシステムおよび各プロセッサにつき最低 2GB メモリーを推奨します。
- ・ WHQL 認証で OpenGL3.3 のサポート。nVidia Quadro、RTX シリーズまたは AMD RadeonPro シリーズ 128MB ワークステーショングラフィックカード (256MB 以上を推奨)
- ・ 10GB 以上のハードディスク空き容量
- ・ 17 インチカラーモニター (1280x1024 解像度)
- ・ 2 ボタン Windows 互換マウス (ホイール付 2 ボタンマウス推奨)
- ・ スペースマウス/スペースボール (オプション)
- ・ ネットワークカード (ネットワークライセンスに対応するために TCP/IP が必要)
- ・ Internet Explorer11 以上
- ・ ライセンスアクティベーションおよび更新のためのインターネット接続環境
- ・ ALPHACAM セキュリティキーのための USB ポート (キーレスライセンス以外の場合)

オペレーティングシステム(OS)

対応 OS は以下です。

- ・ Microsoft Windows 10 Professional, Enterprise 64 ビット
- ・ Microsoft Windows 11 Professional 64 ビット

注) Microsoft.NET Framework 4.7.2 以上が必要です。最新の Windows アップデートが行われているか確認してください。

注意点

- ・ 対象 OS の最新サービスパックをインストールすることを推奨します。
- ・ ALPHACAM は 64 ビット版しかありません。
- ・ ALPHACAM は Home 版にインストールは可能ですが、Home に限定された内容での不具合対応は保証できませんので、推奨しません。
- ・ SentinelRMS ライセンスマネージャーは、最新リリースまでの Windows10 および WindowsServer でシステムサービスとして実行されます。Sentinel RMS ネットワークライセンスは、コンピューターID キーにロックされている場合、仮想サーバーにインストールできます。SentinelRMS ライセンスサーバーは Windows7 および Windows8.1 にインストールできますが、これらのオペレーティングシステムは Microsoft によってサポートされなくなったため、推奨できません。スタンドアロン Sentinel RMS ライセンスは、仮想サーバーで使用するためにコンピューターID/USB キーに対してロックすることはできません。
- ・ これまでネットワークライセンスをご使用になっていたお客様は、クライアントで 2018R2 以降のライセンスの認識ができない可能性があります。その場合はライセンスサーバーをインストールしてバージョンアップを行ってください。

※ Windows は、米国 Microsoft Corporation およびその他の国における登録商標です

概要

このドキュメントは、ステップに沿った手順と ALPHACAM ソフトウェアおよびソフトウェアライセンスをインストールに関する情報を記載しています。

インストールの流れ

STEP 1

ソフトウェアのインストール

ALPHACAM 2022.1 をコンピュータにインストールします。

STEP 2

ライセンスのインストール

ご契約頂いたライセンスタイプ(スタンドアロン又はネットワーク)によってライセンスのインストール方法が異なります。

ライセンスタイプをご確認の上、インストールを実行してください。

- スタンドアロンライセンスにてご契約の場合 → P9～ を参照
- ネットワークライセンスにてご契約の場合 → P15～ を参照

STEP 3

クライアント PC のネットワークライセンス環境設定

ネットワークライセンスを使用する場合のみ、クライアント PC の環境設定が必要です。
スタンドアロンライセンスを使用する場合、この操作は不要です。

ALPHACAM のインストール

前準備

ALPHACAM をインストールする前に、この手順書を一読してください。

インストール前に、使用中のアプリケーションを全て終了してください。

アンチウィルスソフトウェアが実行されているとインストールに失敗することがあります。

ログインユーザーが管理者権限を持っていないとインストールに失敗することがあります。

WindowsUpdate を全て完了させてください。

USB キーをお持ちのお客様は、キーを取り付けしないでください

ALPHACAM キータイプ

ALPHACAM2022.1 以降のバージョンを新規購入された場合、キーはありません(キーレスライセンス)。
なお以下のキーで既に ALPHACAM をご使用のお客様は、キーをそのまま継続してご使用になれます。




既存のお客様が所有されているスタンドアロン・ネットワーク共用キー

インストールの開始

インストーラの起動

ALPHACAM インストール USB を PC の USB ポートに挿入してください。USB からインストーラの自動起動は行われません。エクスプローラで開き、Install_ALPHACAM.hta をダブルクリックしてください。





- **インストール手順** – このリンクをクリックすると、ALPHACAM インストール手順書を開きます。
- **新機能紹介** – このリンクをクリックすると、ALPHACAM 新機能のドキュメントを開きます。
- **ライセンス契約書** – ALPHACAM エンドユーザの使用許諾書を確認できます。
- **ALPHACAM をインストール** – クリックすると ALPHACAM インストールウィザードを開始します。
- **ALPHACAM Art をインストール** – クリックすると、ALPHACAM Art インストールウィザードを開始します。
- **DESIGNER をインストール** – クリックすると、DESIGNER インストールウィザードを開始します。
- **USB のエクストラアドインを参照** – クリックすると、Windows エクスプローラーにて ALPHACAM インストール USB 内のエクストラアドインフォルダを開きます。このフォルダには AlpuaCUT など様々な ALPHACAM 製品が入っています。
- **製品ウェブサイトを見る** – ここをクリックすると、ALPHACAM ホームページのメインページに接続します。

※ALPHACAM Art はオプションです。ライセンスを購入されていない場合はご使用になれません。

インストールガイド




言語の選択

ALPHACAM の言語を自動再生メニューの右上から選択してください。



インストールウィザード

ALPHACAM をインストールをクリックしてください。



ライセンス契約に同意後、次へをクリックし、継続してください。

カスタマーエクスペリエンスへの参加を設定します。この設定はインストール後にも変更できます。参加は任意です。


続いて、ALPHACAM ユーザーデータのインストール先を指定します。

ユーザーデータやユーザファイルの初期設定先は **C:\¥ Alphacam** です。LICOMDAT や LICOMDIR フォルダは指示したフォルダの下に自動的に作成されます。(例: **C:\¥Alphacam¥LICOMDAT** や **C:\¥Alphacam¥LICOMDIR**) 前バージョンの ALPHACAM がインストールされている場合は、既存の設定を参照します。

初期設定先は PC 上またはネットワーク上、どこにでも変更することができます。他の場所を設定する場合は、参照ボタンをクリックし、指定してください。次へをクリックし、選択されたパスを確認してください。



重要なデータの破損・損失を防止するために LICOMDAT と LICOMDIR フォルダは定期的にバックアップしてください。




設定を確認し、「次へ」「インストール」をクリックします。

インストール完了後、再起動を促された場合は行ってください。

ALPHACAM の起動

インストールウィザード完了後（必要に応じて再起動後）Windows スタートメニューに **ALPHACAM 2022.1** フォルダが作成されます。そこから起動します。ALPHACAM の起動はライセンスのインストール後に行ってください。



スタンドアロンライセンスのインストール

ライセンスの取得・更新




スタンドアロンライセンスはインターネットにて取得できます。インターネットが利用できない場合は、手順 6 を参照してください。




ライセンスを取得するには、予め PC に ALPHACAM をインストールしてください。

スタンドアロンライセンスの取得・更新

1. キーをお持ちの場合は USB キーを挿入してください。キーレスライセンスの場合は次に進みます。
2. Windows のスタートからライセンスマネージャを起動してください。




3. キーレスライセンスではスタンドアロン(キーレスワイヤレス - *****) または スタンドアロン(キーレスイーサネット - *****)と表示された項目をクリックします。両方表示された場合はワイヤレスを選択してください。キーをご使用の場合はスタンドアロン(コンピュータ ID キー *****)と表示された項目をクリックします。次に「アクティブなサーバーを変更」をクリックします。




キーが表示されない場合は、サーバーメニューの「スタンドアロンの検索」をクリックします。




4. ライセンスマネージャ内のライセンスのインストールボタンをクリックしてください。



5. ライコムシステムズから通知されたサーバコードを入力してください。ライセンスファイルを要求を選択し、次へをクリックしてください。




6. サーバコードを確認し、E メールアドレスを入力してください(任意)。次へをクリックしてください。




インターネットが利用できない場合

インターネットに接続していない PC をご使用の場合は、下記方法を実行してください。ライセンスファイルを手入力されている場合は4から始めてください。

1. インターネット接続なし ボタンをクリックしてください。



2. メモ帳が立ち上がり、使用中のキーレスまたはキー（ dongle ）のサーバーコード、ロックコードが表示されます。



ロックコードはキーレスでは 14、キーは 100 または 80 から始まる番号が表示されます。

3. このテキストの内容（サーバーコード・ロックコード）をインターネット環境がある PC にて E メールして頂くか、インターネット環境がない場合はプリントアウトし FAX してください。


E-mail: support@licom.co.jp FAX: (076)439-0668

E メールして頂いた場合は、個別にライセンスファイルを E メールにて返信致します。
FAX して頂いた場合は、CD にて送付致します。


(送付までに3～4日かかります。ご了承ください。)

※ライセンスファイルがお手元に届きましたら、ファイルを任意の場所に保存してください。

4. Windows のスタートからライセンスマネージャを選択してください。
5. ライセンスのインストールボタンをクリックしてください。



6. ライセンスファイルを使用を選択し、保存したライセンスファイルを選択し、次へをクリックしてください。



7. 次へ をクリックします。

ライセンスインストールの確認

以下に指定したとおり、すべてのライセンスを更新することを確認してください。

下記のご使用のサーバーコード:

サーバーコード:

ロックコード:

リカバリーコード:

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

8. 成功すると、以下のメッセージが表示されます。

ライセンスインストールの確認

ライセンスのインストールに成功しました

< 戻る(B) **完了**



ライセンスのインストールに失敗した場合


キーを使用したライセンスインストール失敗の多くの原因はキーが認識されないことにあります(キーレスライセンスではこの項目は無関係です)。キーが認識されているか確認する方法を説明します。新しいタイプのキーでは、ライセンスマネージャの画面で以下のようにロックコードが表示されます。この位置に表示されないときは、キーが認識されていません。

スタンドアロン (キーレス)

★ **スタンドアロン (Vero key 16RLRCCVD8C2WBR)**


★ host2.hq.licom.jp

古いキーでは以下のように表示され、ロックコードの確認ができません。



この場合はロックコードを確認する専用ツールを起動します。ツールは以下にインストールされています。
C:\Program Files\Hexagon\Alphacam バージョン\CLS\Utilities\Generate Lock Code

このツールを使用すると、以下のようにロックコードが表示されます。



キーのロックコードが表示されない場合は、ドライバをインストールします。

Sentinel USB キー USB\¥ Alphacam\Utilities\Sentinel RMS Licensing\Driver for Computer ID Key にあるセットアップを実行します。

ネットワークライセンスのインストール

ライセンスサーバーのセットアップ

ネットワークライセンスを起動させるには、事前に Sentinel License Manager をネットワークサーバにインストールしておく必要があります。下記ステップに従い操作してください。ライセンスサーバーをインストールする PC は必ずしもサーバ OS の必要はありませんが、ALPHACAM を使用するときには動作している必要があります。


1. ALPHACAM インストール USB を挿入し、Windows Explorer を使用して USB ドライブを参照してください。
2. Sentinel License Manager インストールウィザードを以下の方法で開始してください。

ALPHACAM\Utilities\Sntinel_RMS_Licensing\License_Manager_Installation フォルダ

にある setup.exe をダブルクリック

ウィザードが開始されますので、指示に従ってライセンスサーバーのインストールをおこなってください。





ライセンスのインストール




キーをご使用の場合、サーバーに挿入されているか確認してください。

ライセンスサーバーにライセンスをインストールする方法は次の2通りあります。

- [方法1](#) – WlmAdmin.exe を使う
- [方法2](#) – ライセンスマネージャを使う。

方法1 – WlmAdmin.exe を使う

1. インストール USB で以下のファイルを実行してください：
¥Sentinel RMS Licensing¥Administer and Monitor¥wlmadmin.exe
またはインストール先の次のフォルダから実行します。
C:¥Program Files¥Hexagon¥Alphacam バージョン¥CLS¥Utilities¥Administer and Monitor
2. ダイアログが開いたら **Subnet Servers** の下からライセンスサーバーを選択してください。右クリックをし、 **Add Features ▶ From a File ▶ To Server and its File** を選択してください。



注意: 製品ライセンスは Sentinel RMS™ のデータを参照しています。


3. 保存したライセンスファイル確認して、 **OK** をクリックしてください。

各ライセンスの確認ダイアログが表示されるので **OK** をクリックしてください。


方法2 – ライセンスマネージャを使う

サーバーかクライアント PC (Administrator Model が有効な) にインストールされたライセンスマネージャーからライセンスをインストールできます。

1. Windows のスタートからライセンスマネージャを起動します。



2. サーバー メニューのネットワーク検索 をクリックし、Sentinel RMS サーバーのリスト出してください。接続したいサーバーを選択し、アクティブなサーバーを変更 をクリックしてください。希望のアクティブサーバーに変更されたかを確認し、ダイアログを閉じてください。



3. リスト上に表示されたサーバーから使用したいサーバーを選択し、ライセンスのインストール ボタンをクリックしてください。
4. 表示されたダイアログには、インターネット経由でライセンスファイルを要求するか、すでにダウンロードしたかメールで受け取ったファイルを使用する選択オプションがあります。

インターネット経由でライセンスファイルを要求には

1. サーバーコード を入力（タイプかコピーとペースト）し、次へ をクリックしてください。
2. ライセンスファイルを要求 をクリックし、インターネット経由で Vero サーバーからライセンスファイルを要求します。
3. 確認ダイアログで、詳細が正しく表示されているかを確認し、次へ をクリックしてください。

納入したライセンスファイルをインストールするには

1. サーバーコード を入力（タイプかコピーとペースト）し、次へ をクリックしてください。
2. ライセンスファイルを使用 をクリックしてください。
3. ライセンスファイルを選択します (ライセンスファイルは <servercode>.clss, と名前が付いています。例えば, 1234-4567-1234-4567-1234-4567.clss)

次へ をクリックしてください。

4. 確認のダイアログで、完了 をクリックしインストールを完了してください。

ライセンスはインストールされ、使用する準備ができました。

サーバーとライセンスのインストールが完了しました。これで、[クライアント PC の環境設定](#)の準備ができました。

クライアント PC のネットワークライセンス環境設定


ネットワークライセンスサーバーを設定後、(上項目[ネットワークライセンスインストール](#)参照)クライアント PC は以下の環境設定をしてください。




詳細はインストール USB 内 Alphacam¥Utilities¥Sentinel_RMS_Licensing¥Quick Reference Guides¥ network_SetUpLicenseServer.pdf を参照してください。

クライアント PC の環境設定


1. Windows のスタートからライセンスマネージャを起動します。



2. ダイアログが開くので、サーバーメニューからネットワークの検索 をクリックしてください。すると、Sentinal RMS サーバーの一覧が表示されます。
3. 接続したいサーバーを選択し、アクティブなサーバーを変更 をクリックしてください。
4. アクティブなサーバーが希望通りか確認し、ダイアログを閉じてください。
5. ネットワークライセンスの設定 ボタンをクリックして表示されるダイアログが選択したサーバーで有効なライセンスのリストを表示します。




6. クライアント PC の設定をします。ダイアログ右側にリストアップされるシステムライセンスをクリックしてください。 <<予約済み をクリックしてください。左側のリストには、クライアント PC 用に選択したライセンスが表示されます。




7. 他に必要なライセンスを選択し、OK をクリックしてください。
8. ALPHACAM インストールがライセンス認証され、使用する準備ができました。

i これらのライセンスは”仮選択”されている状態です。サーバー上のライセンスに空きがないと、実際にソフトウェアを起動することができません。

i この設定はログインしているユーザーだけの設定です。別のユーザーでログインすると同様の設定を行う必要があります。ログインするユーザーに関係なく全ユーザーで同一の設定を指定する場合は「ユーザー指定のライセンス設定」のチェックをオフにします。



i 複数種のライセンスがある場合は MultiPost をまず「予約済み」で左に移動し、そのほかのライセンスは「オプション」で左に移動させてください。すべてを「予約済み」にすると、実際には使用していないライセンスも使用中になってしまい、他の PC で使えなくなります。



重要事項


- **ALPHACAM がライセンスサーバーを検出できなかった場合**, 以下のいずれかの方法でライセンスサーバー一名をセットしてください。




以下の手順は, ALPHACAM を使用する PC に対して行う操作です。Sentinel License Manager 起動中の PC ではありませんので, 注意してください

方法 1

1. ライセンスマネージャのサーバーメニューから定義済みサーバーリストを選択してください。



2. ホスト名または IP アドレスを入力し, サーバーのテストをクリックします。成功したら, サーバーの追加をクリックします。



方法 2

1. ALPHACAM (License Manager ではなく) が起動されている PC の環境変数に変数 LSHOST を追加します。
2. この変数には、サーバー名または License Manager サーバーの IP アドレスを設定します。(例えば、SERVER_NAME または 192.168.1.100)

この変数の設定に関しては、貴社のシステム管理者または ALPHACAM 技術サポートまでお問い合わせください。

方法 3

1. LSHOST という名前の新しいテキストファイルを作成します。サンプルファイルが ALPHACAM インストール USB の **Sentinel_RMS_Licensing¥Sample LSHOST File** フォルダの中に入っています。
 2. LSHOST ファイルを(例 メモ帳などで)編集し、ファイルの先頭行にライセンスマネージャサーバーの名前もしくは IP アドレス(例 SERVER_NAME または 192.168.0.100)を入力します。
 3. LSHOST ファイルを保存して閉じます。
 4. LSHOST ファイルを **C:¥Program Files¥Common Files¥VeroSoftware¥(バージョン名)¥CLS** にコピーもしくは移動します。
- どちらの方法でも、複数サーバーをご使用の場合は、各サーバーに名前を付けることができます。それぞれの名前は「:」シンボルのセパレータで(例 SERVER_ONE:SERVER_TWO などと)区切ってください。ALPHACAM はリスト中のライセンスサーバーを先頭から順に試します。
 - Windows ファイアーウォールが有効になっているとネットワークライセンスの認識ができないことがあります。TCP/IP のポート番号 5093 を通すように設定してください。
 - 詳しいライセンス手順に関しては、ALPHACAM USB の **Alphacam¥Utilities¥Sentinel RMS Licensing¥Quick Reference Guides** を参照してください。